


## Configurazione email su PC – Outlook 2016

Al primo avvio di Outlook selezionare "Configurazione manuale"



Aggiungi account

**Configurazione automatica account**  
In Outlook è possibile configurare automaticamente diversi account di posta elettronica.

**Account di posta elettronica**

Nome:   
Esempio: Claudia Mazzanti


Indirizzo di posta elettronica:   
Esempio: claudia@contoso.com

Password:   
Confermare la password:   
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

**Configurazione manuale o tipi di server aggiuntivi**

< Indietro   Avanti >   Annulla   ?

Selezionare "POP o IMAP" come tipo di Account



Aggiungi account

**Scegliere il tipo di account**

**Office 365**  
Configurazione automatica per gli account di Office 365  
Indirizzo di posta elettronica:   
Esempio: claudia@contoso.com

**POP o IMAP**  
Configurazione avanzata per account di posta elettronica POP o IMAP

**Exchange ActiveSync**  
Configurazione automatica per i servizi che usano Exchange ActiveSync

< Indietro   Avanti >   Annulla   ?

A questo punto inserire i dati della cassetta postale che sono stati forniti da BBros, ed il nome del server che si trova sul sito <http://posta.bbros.it>.

Per quanto riguarda il tipo di account:

- IMAP: la posta rimane salva sul server, se si elimina una mail questa viene direttamente eliminata anche da server;
- POP: le mail vengono scaricate sul PC in locale, sul server rimane una copia per 10 giorni e poi eliminata (salvo diverse indicazioni);

N.B.: in caso di configurazione della stessa posta su più PC o su PC e Smartphone configurarla in IMAP.

Quindi inserire i dati e cliccare su "Altre impostazioni..."

Aggiungi account

**Impostazioni account POP e IMAP**  
Immettere le impostazioni del server di posta per l'account.

**Informazioni utente**  
Nome: Nome Cognome  
Indirizzo di posta elettronica: me.cognome@bomonet.it

**Informazioni server**  
Tipo account: IMAP  
Server posta in arrivo: posta.bbros.it  
Server posta in uscita (SMTP): mailcleaner.bbros.it

**Informazioni accesso**  
Nome utente: nome.cognome@bomonet  
Password: \*\*\*\*\*  
 Memorizza password  
 Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni account**  
È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati immessi sono corretti.  
Prova impostazioni account ...  
 Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Posta da mantenere offline: Tutto

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla ?

Andare nella Scheda "Server della posta in uscita" e mettere le spunte come sotto:


Impostazioni posta elettronica Internet

Generale **Server della posta in uscita** Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione  
 Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo  
 Accedi con  
Nome utente:   
Password:   
 Memorizza password  
 Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)


OK Annulla

Andare nella scheda "Impostazione avanzate" e modificare le porte a seconda del tipo di account (POP o IMAP) come riportato nella tabella sul sito <http://posta.bbros.it>.





A questo punto dare conferma su OK.

Si tornerà alla pagina precedente, dove cliccando su Avanti verrà eseguito il test sulla connessione con il server.




Il test richiede circa 1 o 2 minuti a seconda della linea ADSL



Se è andato a buon fine compariranno le spunte verdi come sopra, in caso negativo delle X rosse, ed un messaggio nella scheda di errore.

In caso di errore ricontrollare la configurazione inserita ripercorrendo gli ultimi passaggi.

In caso l'errore persista contattare il numero di assistenza BBros.



Togliere la spunta. Cliccare su Fine per completare l'installazione.